


【暫定版】 PhotoTrackr で GPS 受信機の測位間隔を設定する手順

2013/12/10 原田


【重要】 まず最初に・・・

GPS 受信機（GT-730FL-S）をパソコンにつなぎ、**電源スイッチを ON** にする。


1. PhotoTrackr の「ロガー設定」ボタンをクリック。




2. 「ロガーの設定」ウィンドウで、GPS 受信機を接続した COM ポート番号を選択。どの番号かを知るためには・・・




3. パソコンのコントロールパネルから、「デバイスマネージャ」を開き、そのなかの「ポート(COM と LPT)」をクリックすると出てくる一覧のなかから、「Prolific USB-to-Serial Comm Port」の右にあるポート番号（この場合は、COM4）を確認して・・・



4. その番号（ここでは、COM4）を選択する。



5. ポート番号の右隣のボタンの表示が「接続中」に替わったのを確認して、「録画モード」の「時間で記録」ボタンを選択し、その右の欄に「1秒」を設定。
以上を確認して、「OK」ボタンをクリック。



6. これで設定完了なので、「OK」ボタンをクリックして終了。

